



Erstellung einer WibuCmRaC-Datei

Anleitung

Wichtiger Hinweis

Ausgabe 2018-08
Letzte Änderung: 17.08.2018

Herausgegeben durch
WIBU-SYSTEMS AG
76137 Karlsruhe, Deutschland

© 2018 WIBU-SYSTEMS AG
Alle Rechte vorbehalten.

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keinesfalls Garantien für die Beschaffenheit oder Eigenschaften des Produktes („Beschaffensgarantie“) dar. Für Beispiele, Hinweise oder typische Werte, die in diesem Dokument enthalten sind, und/oder Angaben, die sich auf die Anwendung des Produktes beziehen, ist jegliche Gewährleistung und Haftung von Wibu-Systems ausgeschlossen, einschließlich, ohne hierauf beschränkt zu sein, der Gewähr dafür, dass kein geistiges Eigentum Dritter verletzt ist.

Des Weiteren stehen sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Informationen unter dem Vorbehalt der Einhaltung der in diesem Dokument festgelegten Verpflichtungen des Kunden sowie aller im Hinblick auf das Produkt des Kunden sowie die Nutzung des Wibu-Systems Produktes in den Anwendungen des Kunden anwendbaren gesetzlichen Anforderungen, Normen und Standards durch den Kunden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses Produktes für die beabsichtigte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Produktdaten für diese Anwendung obliegt den technischen Fachabteilungen des Kunden.

Alle Änderungen vorbehalten.

Sollten Sie von uns weitere Informationen im Zusammenhang mit dem Produkt, der Technologie, Lieferbedingungen bzw. Preisen benötigen, wenden Sie sich bitte an das nächste Vertriebsbüro von Wibu-Systems (www.wibu.com).

Markenzeichen

Alle erwähnten Produkte oder Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Überblick

Wann benötigt man eine WibuCmRaC-Datei?

Vielen Dank, dass Sie sich für CodeMeter entschieden haben. In den folgenden Fällen benötigen wir eine WibuCmRaC-Datei für die Freischaltung von Funktionen in Ihrer FSB (Firm Security Box):

- Erste Aktivierung eines eigenen Firm Codes in einer FSB (alle Firm Codes).
- Änderung des Lizenzmodells zwischen Ihnen und Wibu-Systems.
- Freischaltung von Lizenzen für CmDongle (1xx.xxx) und CmActLicense (5.xxx.xxx) Firm Codes. Dieser Punkt entfällt bei Universal Firm Codes.


Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie eine WibuCmRaC-Datei erstellen. Diese schicken Sie bitte an [license\(at\)wibu.com](mailto:license(at)wibu.com). Sie erhalten dann eine E-Mail mit der Freischaltung und den nächsten Schritten.

Voraussetzungen


Installieren Sie das CodeMeter SDK. Dieses finden Sie auf der DVD im CodeMeter Toolkit. Alternativ können Sie es von unserer [Webseite](#) herunterladen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung


Wählen Sie einen der beiden CmDongles aus dem CodeMeter Toolkit und verbinden Sie diesen mit Ihrem PC. Öffnen Sie das CodeMeter Kontrollzentrum. Dieses finden Sie in der Taskleiste, im Startmenü oder über die Suche auf dem Desktop.




Wählen Sie den CmDongle aus und klicken Sie „Lizenzaktualisierung“. Es öffnet sich der CmFAS Assistent.



Bestätigen Sie die Willkommen-Seite durch klicken von „Weiter“.



Wählen Sie „Lizenzanforderung erzeugen“ und klicken Sie „Weiter“.




Wählen Sie die Option „Bestehende Lizenz erweitern“ und klicken Sie „Weiter“.



Wählen Sie in der Liste der verfügbaren Softwarehersteller Firm Security Box Item (99) aus und klicken Sie „Weiter“.



Wählen Sie den Dateinamen, unter dem die Lizenzanforderungsdatei gespeichert werden soll. Merken Sie sich diesen Dateinamen und klicken Sie „Anwenden“. Es wird nun eine Lizenzanforderungsdatei („*.WibuCmRaC“) erzeugt.



Durch Klicken von „Abgeschlossen“ wird der Dialog geschlossen.

Schicken Sie die im vorletzten Schritt erzeugte Lizenzanforderungsdatei per E-Mail an license@wibu.com.